

Chemisier - Patron de couture #4421

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers (soie, viscose, tissu mixte).

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 1.5 cm, autres marges de couture - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Devant supérieur - 2 pièces
6. Devant inférieur - 1 pièce au pli

7. Manche — 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Devant latéral — 2 pièces (veuillez utiliser le patron de couture correspondant pour le tissu principal)

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au dos central. Repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte, repasser la fente pour la fermeture éclair en même temps. Coudre une fermeture éclair.
2. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure dos + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser.
3. Épingler ensemble fronts supérieurs envers contre envers et coudre le bord supérieur. Tourner à droite et repasser. Coudre le devant supérieur au devant central. Surjeter et repasser vers le bas.
4. Épingler les parementures de l'encolure arrière sur le vêtement, endroit contre endroit. Coudre l'encolure dos.
5. Épingler le devant entre le dos et la parementure dos. Coudre les coutures des épaules. Surjeter et repasser. Tourner la parementure sur l'envers et redresser. Repasser.
6. Surjeter les bords des épaules sur la doublure. Épingler le devant central entre le devant latéral et la doublure. Coudre les devants latéraux au devant. Plier la doublure sur l'envers, faufiler avec la pièce correspondante du tissu principal sur tous les bords et traiter comme une seule pièce à l'avenir.
7. Faire et faufiler les plis sur les parties inférieures du devant. Coudre le devant inférieur au devant milieu. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
8. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
9. Coudre la couture de la manche. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Surjeter le bord inférieur de la manche. Repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

