
2107 - Patron de couture #2107



Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: 6 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 2 cm; autres coutures – 1 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Devant supérieur - 1 pièce au pli
3. Dos inférieur – 2 pièces
4. Devant inférieur – 2 pièces
5. Patte — 2 pièces
6. Manche – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Replier la patte de boutonnage à même sur l'envers et repasser. Replier le bord intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer. Faire des boutonnières sur le devant droit. Superposer le devant droit au devant gauche et les fixer ensemble le long des bords supérieurs des pattes de boutonnage.

2. Piquer le long des bords supérieurs des parties inférieures du dos et du devant avec une tension du fil supérieur relâchée et faire des fronces. Assembler les parties supérieures et inférieures. Repasser vers le haut et surjeter. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche.

3. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

4. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'encolure + 6 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure du côté droit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

5. Coudre les coutures des manches, repasser vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

6. Replier deux fois au fer le bas du vêtement et le bas des manches sur l'envers à 1 cm et surpiquer.

7. Coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

