

Chemisier Imitation Cache-Cœur - Patron de couture #2571

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Devant supérieur - 1 pièce
4. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
6. Col - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez la couture centrale du dos du haut à la marque de la fermeture éclair et de la marque de la fermeture éclair à l'ourlet. Repasser la couture ouverte, coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre le devant latéral au devant. Surjeter et repasser vers le haut.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Plier le col en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les coins. Découper les surplus de couture, tourner à droite et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
7. Coudre les coutures des épaules des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, faire une petite coupe dans le coin de la marge de couture. Plier la parementure sur l'envers et repasser.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

