

Chemisier-Gilet - Patron de couture #2581

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair de séparation.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant latéral - 1 pièce au pli
4. Devant central - 1 pièce au pli
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez un entoilage thermocollant sur la zone de la fente sur le devant.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la fermeture éclair. Le curseur de la fermeture éclair est en bas lorsqu'il est fermé.
3. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Coudre un long point droit le long du bord inférieur du devant central et faire des fronces. Coudre les devants latéraux au devant, couper les coins. Surjeter les coutures et repasser vers le centre, repasser les surplus de couture horizontales vers le bas.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure encolure devant. Épingler la parementure centrale devant sur le devant et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.
6. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Épingler la parementure encolure sur Dos et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture de l'épaule. Faire des coupes dans les marges de couture, replier la parementure sur l'envers et repasser.
7. Coudre les coutures des épaules, en insérant le Devant entre le Dos et la Parementure, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Cousez à la main les bords centraux de la parementure au ruban de la fermeture éclair. Coudre à la main la parementure aux coutures des épaules.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture.
9. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquez.

DESSIN TECHNIQUE:

