

## Chemisier À Double Manche - Patron de couture #2617

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.  
Mousseline dans des couleurs similaires ou contrastées.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; dentelle;  
fermeture éclair invisible; deux boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2  
cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).



### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en  
symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche dos - 2 pièces
4. Manche devant - 2 pièces
5. Poignet - 4 pièces

6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Mousseline:

1. Manche - 2 pièces

Dentelle:

1. Empiècement avant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les plis du devant et du dos. Repassez la partie intérieure vers le centre et coudre à la main.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Cousez ensemble les pièces du dos, du marquage de la fermeture éclair jusqu'à l'ourlet. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure, insérer dentelle et couper dans le coin. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Cousez au point coulé les surplus de couture du dos face au ruban de la fermeture éclair.
6. Serger les bords extérieurs de la manche arrière et de la manche devant, repasser sur l'envers et surpiquer. Épinglez les pièces extérieures de la manche sur la manche principale et badigeonnez ensemble le long du bord supérieur, du bord inférieur et des bords latéraux. Coudre la couture des manches, surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter les marges de couture.
7. Épingler ensemble poignets endroit contre endroit. Coudre les bords latéraux et le bord inférieur. Découper les surplus de couture. Retourner le poignet sur l'endroit, redresser et repasser. Épinglez le poignet devant sur le poignet dos et badigeonner ensemble. Coudre le poignet à la manche. Surjeter et repasser vers le haut.
8. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre un bouton sur le poignet.

**DESSIN TECHNIQUE:**

