

## Blouse Sans Manches Avec Col Montant - Patron de couture #2868

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;  
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour  
l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture  
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et  
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de  
votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est  
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur  
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,  
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous  
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de  
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de  
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces  
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres  
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col montant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Former et fixer des plis sur le devant (les plis sont orientés vers l'extérieur depuis le milieu).
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre le long du bord supérieur. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Surjetez le bord inférieur du col montant intérieur.
5. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, repasser sur les marges de couture vers col montant.
6. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair en commençant par le bord supérieur du col montant, en repliant le col montant intérieur. Repliez les marges de couture les plus courtes du col montant intérieur et cousez-les sur la bande de fermeture à glissière. Surpiquez le col intérieur dans la couture du col extérieur.
7. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquez.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

