

## Robe Avec Découpes Horizontales - Patron de couture #2890

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible; biais (la longueur approximative est mentionnée sur le patron de couture pour le devant inférieur); ruban décoratif (la longueur approximative est mentionnée sur le patron de couture pour le devant inférieur).

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; valeur d'ourlet du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur du poignet — 0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Manche - 2 pièces

6. Poignet — 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Coudre des pinces sur les dos supérieurs et les devants supérieurs. Découpez le côté intérieur de la pince jusqu'à 1 cm, repasser vers le centre et surjeter.
2. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre la couture milieu de la partie supérieure du devant, repasser la couture à part, surjeter. Surpiquer le biais sur la couture. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures laterales du vêtement, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Mesurer un biais pour l'encolure d'une longueur égale à celle de l'encolure plus 4 cm. Ouvrir et repasser le biais à plat, puis le plier en deux dans le sens de la longueur, endroit vers l'extérieur, et repasser. Épinglez le biais sur l'encolure de l'envers et coudre. Pliez le ruban de biais sur le côté droit et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
7. Coudre le poignet à la manche, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter. Surpiquer le biais sur la couture. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
8. Ganser le bord inférieur du vêtement et les poignets avec un biais.
9. Surpiquer la bande décorative sur la couture de taille. Surpiquer la garniture sur les panneaux inférieurs selon les repères.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

