

Blouse À Col Montant De Forme Fantaisie - Patron de couture #2928

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces
5. Col montant - 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet - 2 pièces
2. Col montant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Surfiler les bords inférieurs des pieds de col intérieurs. Placer les pièces des pieds de col deux par deux, endroit contre endroit, et piquer les bords supérieurs et avant (commencer ou terminer la piqûre exactement sur la ligne repérée de montage du col). Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, retourner le vêtement à l'endroit cols montants sur le côté droit, redresser, repasser.
5. Coudre extérieur cols montants dans encolure, repasser sur les marges de couture vers cols montants.
6. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair en commençant par le bord supérieur du col montant, en repliant le col montant intérieur. Repliez les marges de couture les plus courtes du col montant intérieur et cousez-les sur la bande de fermeture à glissière. Surpiquer le col intérieur dans la couture du col extérieur.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
10. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet au bord inférieur de la manche, repasser les surplus de couture vers la manche. Replier la valeur de couture de la manchette intérieure vers l'intérieur et la piquer dans la couture de montage de la manchette extérieure.
11. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement repasser ver 1 cm sur l'envers, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

