

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см, атлас контрастного цвета для отделки (в качестве отделки можно использовать готовую косую бейку).

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть переда – 2 детали
3. Средняя часть переда - 1 деталь со сгибом

Из отделки:

4. Обтачка передней части – 1 деталь
5. Обтачка проймы – 2 детали
6. Петелька - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки, боковые и рельефные швы, оставляя не стачанными разрезы. Средний шов спинки заутюжить налево, боковые швы – на спинку, а рельефные швы разутюжить.

2. Обтачку передней части сложить со средней частью переда лицевыми сторонами внутрь и притачать на ширину 0.5 см. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез, подвернуть припуск и настроить с лицевой стороны в шов притачивания обтачки.

3. Детали обтачки проймы стачать друг с другом, сложить с верхним срезом изделия лицевыми сторонами внутрь (совмещая шов на обтачке со швом на спинке) и притачать на 0.5 см. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, огибая срез. Подвернуть припуск и настроить с лицевой стороны в шов притачивания, стачивая продольные срезы обтачки между собой, образуя бретель.

4. Припуски разрезов заутюжить на изнаночную сторону и настроить на 0.1 см от края. Припуск



подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и настрочить.

5. Петельки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть на лицо, выметать и приутюжить. Пришить петельки к верхнему срезу спинки по разметке.

6. Комбинацию примерить, продеть бретели в петельки, отрегулировать их длину и закрепить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

