

Рекомендации по выбору ткани: блестящие легкие ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: ткань с пайетками шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Перед – 1 деталь со сгибом
3. Бретель – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Перед без цельнокроенной обтачки – 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать цельнокроенную обтачку переда и верхний срез спинки.

Описание работы:

Рекомендации по работе с тканями с пайетками.

Рекомендуемая ткань вышита пайетками. До стачивания швов отпорите пайетки от припусков на швы до линии швов, а у линии швов дополнительно закрепите парой стежков, чтобы они не отпоролась. Перед стачиванием швов на швейную машинку желательнее установить специальную лапку для притачивания застежки – молнии, чтобы лапка скользила только по припускам на швы, где пайетки уже отпороты. Иначе, можно выполнить швы вручную мелкими плотными стежками «назад иголку», в этом случае отпаривать пайетки от припусков на швы не требуется.

1. Стачать вытачки на передне и спинке на деталях из основной и подкладочной ткани. Стачать средний шов спинки. Подкладку спинки сложить со спинкой из основной ткани лицевыми сторонами и обтачать по верхнему срезу.



2. Подкладку переда сложить с основной тканью изнаночными сторонами и сметать по срезам. Цельнокроенную обтачку отогнуть на лицевую сторону и обтачать по срезам пройм. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать боковые швы, оставляя в левом боковом шве разрез под застежку – молнию. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
4. Бретели сложить вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и заутюжить. Полоску развернуть, срезы загнуть к сгибу на изнанку и согнуть полоску по этому сгибу. Отстрочить в край. Передние концы бретелей пришить под углы переда. Платье одеть, отрегулировать длину бретелей и пришить их задние концы на спинке.
5. Низ платья обработать швом вподгибку шириной 1 см так, чтобы подкладка была на 2 см короче платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

