

Рекомендации по выбору ткани: нарядные плотные ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: атлас шириной 150 см; органза шириной 140 см; клеевая прокладка; застежка – молния длиной 35 см; 3 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Средняя часть переда - 2 детали
4. Боковая часть переда, цельнокроенная с бретелью – 2 детали
5. Обтачка переда и бретели - 2 детали
6. Обтачка спинки - 2 детали
7. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
8. Заднее полотнище юбки – 2 детали
9. Косая бейка – 1 деталь

Из органзы:

7. Переднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
8. Заднее полотнище юбки – 2 детали

Из клеевой прокладки: обтачка переда и бретели, обтачка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки переда и бретели, обтачки спинки.
2. Стачать средний шов и рельефы на спинке. Припуски обметать. Средний шов заутюжить налево, а рельефы к середине.



3. Стачать рельефные швы спинки, средний шов, оставив открытым разрез под застежку – молнию. Обметать, рельефы заутюжить к середине.
4. Стачать боковые швы, обметать, заутюжить на перед.
5. Из косой бейки вытачать как можно более узкий рулик. Разрезать его на 3 части и придать каждому отрезку форму петли. Петли приметать к концу левой бретели, причем вершины петель должны лежать на бретели, а концы петель на припуске по срезу. Размер петли зависит от диаметра пуговицы.
6. Стачать средний срез на обтачках переда, притачать к ним обтачки спинки. Швы разутюжить. Сложить обтачку с платьем лицевыми сторонами и стачать верхние срезы спинки от застежки – молнии, срезы пройм, внешние срезы бретелей, срезы горловины переда. Припуски срезать на 2-3 мм от строчки, на концах бретелей – наискосок, в углах горловины припуск рассечь перпендикулярно шву, не доходя 1 мм до строчки. Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить.
7. Стачать боковые швы на деталях юбки из основной ткани и из органзы. Внутреннюю юбку сложить с основной изнаночными сторонами, совместить боковые швы и обрабатывать далее как однослойную. Стачать средний шов снизу до метки молнии. Заложить и заметать складки по верхнему срезу юбки. Притачать юбку к лиффу платья. Шов направить на лиф и обметать.
8. Отогнуть вверх обтачку спинки. Припуски под застежку заутюжить на изнанку. Притачать застежку – молнию так, чтобы зубчики не были видны. Отогнуть обтачку на изнанку и пришить к тесьме застежки – молнии.
9. Припуск на подгиб низа заутюжить на изнанку, подогнуть внутрь и настроить. На юбке из органзы низ подрезать так, чтобы он был на 1. 5-2 см короче низа платья.
10. Пришить пуговицы на конец правой бретели в соответствии с петлями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

