

Рекомендации по выбору ткани: мягкие, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных и смешанных волокон.

Вам необходимо: креп-сатин шириной 150 см; подкладочная ткань; клеевая прокладка; застежка – молния; 2 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Перед - 2 детали
4. Нижняя часть переда – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины переда, цельнокроеная с бретелью – 4 детали
6. Отделка спинки – 2 детали
7. Отделка переда – 2 детали
8. Обтачка низа заднего полотнища – 2 детали

9. Косая бейка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
3. Перед - 2 детали

Из клеевой прокладки: обтачка горловины переда, цельнокроеная с бретелью, перед, верхняя часть спинки, отделка спинки, отделка переда, обтачка низа заднего полотнища.

Описание работы:

В качестве лицевой стороны для отделочных деталей можно использовать блестящую сторону



ткани.

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины переда, цельнокроеную с бретелью, перед, верхнюю часть спинки, отделку спинки, отделку переда, обтачку низа заднего полотнища.
2. Стачать вытачки на передке из основной ткани и подкладки. Стачать боковые швы переда и верхней части спинки. Сложить подкладку с верхом лицом к лицу и стачать срезы пройм и верхние срезы спинки. Подкладку отогнуть на изнанку и настрочить на припуск шва притачивания на 1 мм от шва. Передние, задние и нижние срезы сметать.
3. Из косой бейки вытачать узкий рулик, разрезать его пополам и придать каждому отрезку форму петли.
4. На каждую половинку переда наложить по одной детали бретели лицевыми сторонами внутрь и притачать по разметке. Припуск шва бретели заутюжить на бретель. Приметать петли к концу левой бретели: вершины петель лежат на бретели, а концы на припуске. Сложить свободные бретели с уже притачанными лицом к лицу и стачать срезы горловины и бретелей. Припуски швов подрезать, на углах срезать наискосок. Бретели вывернуть, выметать. Открытые срезы подвернуть и пришить над швом притачивания.
5. Стачать средний срез на нижней части спинки, оставляя разрез под молнию. Стачать боковые швы, прервав строчку не доходя 10 см до линии низа. Заложить и сметать двойную встречную складку.
6. Стачать передний средний и боковые швы на отделочных кантах. Причем, стачивая средний шов не захватывать припуски по верхнему и нижнему срезам. Сложить отделку с юбкой лицевыми сторонами и притачать по разметке, причем кант направлен вниз! заутюжить отделку вверх. Сметать верхние срезы юбки и отделки. Притачать юбку к верху платья.
7. Припуски под застежку заутюжить на изнаночную сторону. Подложить застежку – молнию под края разреза и притачать так, чтобы зубчики не были видны, подворачивая края тесьмы.
8. Стачать средний шов на обтачках низа. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами и притачать по нижнему срезу. Обтачку отогнуть и настрочить на припуск, приутюжить. Стачать открытые участки боковых швов и, не прерывая строчку, стачать вертикальные срезы обтачки и припуск на подгиб переднего полотнища. Отогнуть обтачку и подгибку на изнанку и подшить потайными стежками.
9. Пришить пуговицы на правой бретели соответственно пуговицам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

