

Рекомендации по выбору ткани: легкие шелковые или смешанные ткани.

Вам необходимо:

Шелковый креп шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 застежка-молния длиной 55 см.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Перед - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 2 детали
5. Обтачка горловины переда - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки горловины. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).
2. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски шва обметать и разутюжить, приутюжить края разреза для застежки на молнию.
3. На спинке и переде стачать вытачки и рельефные швы. Вытачки заутюжить к середине, а рельефы к боковым швам.
4. Стачать боковые и плечевые швы, припуски швов обметать и разутюжить.
5. Застежку-Молнию приметать так, чтобы зубчики не были видны, и притачать на расстоянии 0,5 см.



6. Притачать обтачки горловины спинки к обтачке горловины полочки, наружный срез обметать. Сложить обтачки с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и притачать по горловине. Отвернуть обтачку на изнанку, выметать и приутюжить. Срезы обтачки около застежки – молнии подогнуть и пришить вручную. По горловине проложить отделочную строчку.
7. Стачать швы рукавов. Припуски швов обметать и разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, срезы подогнуть внутрь и отстрочить.
8. Рукава втачать. Каждый рукав припосадить по окату между метками. Для этого по обеим сторонам от размеченной линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком, ткань слегка стянуть на нижнюю нитку. Рукав сложить с платьем лицевыми сторонами и вколоть в пройму сначала только в нижней ее части, совместив шов рукава с боковым швом и поперечные метки на передке и рукаве. При этом не припосаживать ни пройму, ни рукав! рукав приколоть над плечевым швом платья, совместив со швом поперечную метку на окате рукава. Затем вколоть рукав в верхнюю часть проймы, слегка и равномерно припосаживая его. Рукав вметать и втачать со стороны рукава, начав строчку у шва рукава. Припуски шва обметать вместе. На участке оката заутюжить припуски шва на рукав.
9. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть внутрь и отстрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

