

Рекомендации по выбору ткани: брючные ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо:

Льняная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; 1 застежка-молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Передняя половинка - 2 детали
2. Задняя половинка - 2 детали
3. Задняя обтачка – 1 деталь со сгибом
4. Передняя обтачка – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка кармана - 4 детали
6. Подзор заднего кармана – 2 детали
7. Большая мешковина переднего кармана – 2 детали
8. Маленькая мешковина переднего кармана – 2 детали

Из клеевой: задняя обтачка, передняя обтачка, обтачка кармана.

Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой заднюю и переднюю обтачки, обтачки карманов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать выточки, глубины выточек заутюжить по направлению к середине.

Обработать прорезные карманы на задних половинках брюк: к задней половинке брюк с изнаночной стороны приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см поверх разметки



Кармана. Обтачки кармана заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Приколоть вдоль размеченной линии входа в карман обтачку снизу, срезом к намеченной линии и мешковину сверху срезом к разметке. Притачать на 1 см от линии. Заднюю половинку брюк прорезать вдоль между строчками, к концам строчек - наискосок. При этом не повредите обтачки и мешковины! припуски швов заутюжить на брюки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы получилась аккуратная рамка, и приметать. С лицевой стороны брюк проложить строчку точно в шов притачивания обтачки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачку точно от концов одной строчки к концам другой. С изнаночной стороны брюк притачать свободный конец мешковины кармана к припускам швов притачивания обтачки, заутюжить мешковины вниз, уравнять и стачать.

Обработать прорезные карманы на передних половинках брюк: аналогично задним карманам. Большую мешковину кармана притачать по размеченной линии шва притачивания мешковины. Маленькую – к припуску шва притачивания обтачки.

Выполнить боковые и шаговые швы, оставляя разрез под застежку - молнию. Припуски швов обметать и разутюжить. Стачать средний шов.

Втачать застежку – молнию так, чтобы зубчики не были видны.

Стачать между собой детали обтачек, оставляя открытым левый боковой шов. Сложить обтачку с брюками и обтачать по верхнему срезу. Отгнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Короткие стороны обтачек подвернуть и прикрепить к тесьме застежки.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и пришить вручную.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

