

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани, джинсовые или вельветовые ткани.

Вам необходимо: хлопчатобумажный вельвет шириной 150 см; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 1 деталь
2. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть переднего полотнища - 1 деталь
4. Нижняя часть переднего полотнища - 1 деталь
5. Клапан накладного кармана - 2 детали
6. Шлевка - 1 деталь
7. Обтачка верхней части переднего полотнища - 1 деталь
8. Обтачка нижней части переднего полотнища - 1 деталь
9. Задняя обтачка - 1 деталь со сгибом

Из клеевой: клапан, обтачки.

Описание работы:

1. Укрепить клеевой прокладкой детали обтачек и одну деталь клапана кармана. (Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

2. Стачать вытачки и боковые швы.

3. Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 5 мм.



Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить

И отстрочить на расстоянии 3 мм от сгибов.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

4. Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана, наложить карман на основное изделие по разметке и настроить - сначала боковые срезы кармана не прихватывая защип, затем нижний срез.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны юбки и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и

Настрочить двойной строчкой.

5. Стачать боковые швы обтачек юбки. Наложить обтачки на основное изделие лицевой стороной внутрь и притачать. Выметать и приутюжить. С лицевой стороны изделия проложить отделочную строчку

По верху юбки в край.

6. Припуски по разрезу и на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить.

7. Сложить деталь шлевок вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать по длинным срезам, вывернуть, приутюжить и отстрочить. Разрезать деталь шлевки на шесть частей. Подвернуть открытые срезы и притачать шлевки к верху юбки в соответствии

С вытачками передних и заднего полотнищ и на боковые швы.

8. Выметать петли по разметке. Пришить пуговицы в соответствующих петлям местах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

