

Вам необходимо: нейлоновый поплин шириной 140 см;
сетчатая подкладочная ткань.

Рекомендации по выбору ткани: легкие юбочные ткани,
держащие форму.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище - 2 детали
3. Карман - 2 детали
4. Полоса для завязки длиной 1,00 м и шириной 3 см,
включая

припуски.

Из подкладочной ткани:

выкроить переднее и задние полотнища.

Из клеевой: укрепить прокладкой цельнокроенные
обтачки передних полотнищ. Дополнительно
приутюжить полосу прокладки шириной 5 см вдоль
верхних срезов полотнищ (полосы выкроить по форме
срезов).

Описание работы:

1. На каждом кармане заутюжить на изнаночную
сторону припуск вдоль скошенного входа в карман,
подвернуть до ширины 1 см и настроить в край и на
расстоянии 0,75 см. Припуски по переднему и нижнему
срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону.
2. Карман наколоть на переднее полотнище, совместив
боковые и верхние срезы полотнища и кармана. Карман
настроить по переднему и нижнему краям в край и на
расстоянии 0,75 см. Боковой и верхний срезы
приметать.



3. Стачать средний шов заднего полотнища, оставив внизу открытым разрез. Припуски шва заутюжить влево, у верхнего конца разреза

Надсечь правый припуск.

4. Стачать боковые швы, припуски швов разутюжить.

5. Припуск на подгибку низа шириной 7 см заутюжить на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 6 см от низа. Припуски вдоль заднего разреза заутюжить на изнаночную сторону и отстрочить вдоль краев и, не прерывая строчку, отстрочить левое переднее полотнище вдоль шва.

6. Стачать швы на деталях кроя из подкладочной ткани, оставив в заднем среднем шве снизу открытым разрез. Подкладку сложить с юбкой, изнаночной стороной к изнаночной стороне, и сметать

Верхние срезы. По низу подкладки выполнить подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Припуск на подкладке вдоль нижнего разреза подвернуть и пришить к припускам вдоль краев разреза.

7. На поясе обметать по разметкам петли. Цельнокроеную обтачку верха юбки (шириной 3 см) заутюжить на изнаночную сторону и настроить для кулиски на расстоянии 2 см.

На полосе для завязки заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы на ширину 0,75 см. Полосу сложить вдоль пополам, края стачать в край. Завязку вдеть в кулиску талии, на концах завязать узелки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

