

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Двухсторонняя органза шириной 140 см - для определения длины материала, необходимого для раскroя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 3 большие пластиковые кнопки.

Рекомендации по выбору материала: легкие прозрачные ткани, держащие форму.

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Спинка - 2 детали
4. Верхняя часть рукава - 2 детали
5. Локтевая часть рукава - 2 детали
6. Воротник - 2 детали со сгибом
7. Подборт - 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
9. Карман - 2 детали

Из клеевой: дополнительно приутюжить флизелин к припускам на подгибку низа деталей спинки.

Описание работы:

Выполнить средний шов спинки, на спинке стачать вытачки.



Припуски шва заутюжить влево, глубины вытачек заутюжить к линии

Середины переда.

Боковые части полочек притачать к полочкам.

Припуски швов заутюжить к боковым срезам. Стачать вытачки.

Припуски швов срезать до ширины 0,75 см и заутюжить вверх.

Накладные карманы. Цельнокроеную обтачку верха каждого кармана

Отвернуть на лицевую сторону и притачать к боковым срезам.

Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, припуски по остальным

Срезам кармана также отвернуть на изнаночную сторону. Карман

Отстрочить вдоль верхнего края по разметке. Карман наколоть

На полочку и настроить в край.

Выполнить боковые и плечевые швы.

Воротник с лацканами. Воротник чисто вытачать по внешнему

Контуру и, взяв вместе открытые продольные срезы, вметать

В горловину. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам.

Припуски по внутренним срезам подбортов и обтачки срезать до

Ширины 0,5 см, срезы обметать. Подборта и обтачку сложить

С жакетом лицевыми сторонами и притачать к нижним срезам полочек,

Срезам бортов, лацканов и горловины, прихватив воротник. Подборта,

Обтачку и припуск на подгибку низа жакета отвернуть на изнаночную

Сторону. Края приутюжить. Обметать срез припуска на подгибку низа

Жакета. Внутренние срезы обтачки и подбортов пришить к припускам

Шов и подгибке низа жакета. Припуск на подгибку низа жакета

Пришить вручную.

Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов

Заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

На полочки пришить кнопки так, чтобы стежки были видны с

Лицевой стороны полочки/подборта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

