

Рекомендация по выбору материала: шерстяные или смешанные ткани, или искусственная кожа.

А также вам потребуется: 1 разъемная застежка молния и 4 коротких молний (длина может меняться в зависимости от вашего размера).

Все детали даны с припусками на швы!

**Внимание!** прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

#### Раскрой:

Основная ткань:

Средняя часть полочки - 2 детали

Боковая часть полочки - 2 детали

Средняя часть спинки - 2 детали

Боковая часть спинки - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Подборт - 2 детали

Прокладка:

Подборт - 2 детали

Обтачка горловины спинки-1 деталь

Подкладка:



Полочка - 2 детали

Спинка - 2 детали

Верхняя часть рукава-2 детали

Нижняя часть рукава - 2 детали

Мешковина кармана - 4 детали

### Описание работы:

Выполнить передние рельефные швы и вытачки полочек.

Прорезной карман с молнией. Сложить мешковины кармана с полочкой лицевыми сторонами размеченной линии входа в карман и притачать по размеченным линиям полочку прорезать вдоль между строчками, к передним концам строчек - наискосок. При этом не повредите швы! припуски швов плоско разутюжить. Мешковины обогнув припуски швов, отвернуть через прорез на изнаночную сторону и приметать. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону. Подложить в прорез кармана застежку- молнию и приметать. Проложить отделочную строчку по краю рамки на расстоянии 0. 5 см одновременно притачивая молнию. Стачать шов мешковины кармана, прихватывая уголки припусков.

Выполнить рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы. Выполняя боковые швы, не прихватывать боковые срезы мешковин.

Двухшовные рукава. Выполнить швы рукава, при этом локтевой шов не дошивать до низа рукава на длину молнии. В разрез рукава с изнаночной стороны вставить молнию и приметать. Проложить отделочную строчку по краю разреза на расстоянии 0. 5 см одновременно притачивая молнию. Рукав подшить.

Рукава втачать, припосадив по окатам.

Обтачку горловины спинки притачать к верхним концам подбортов. Подборта сложить лицом к лицу с полочками , между ними положить застежку

Молнию зebчиками внутрь, обтачать борта и горловины подбортами и

Обтачкой. Подборта и обтачку завернуть на изнаночную

Сторону , края приутюжить.

На подкладке стачать швы. передние срезы подкладки лицом к лицу притачать к подбортам, при этом начать и закончить шов не доходя около 8см до нижнего края. подкладку изнаночной к изнаночной стороне втянуть в жакет. открытые срезы подкладки подвернуть и пришить к

---

припускам на подгибку низа жакета и рукавов. Оставшиеся открытыми передние срезы подкладки пришить к подбортам.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

