

Рекомендация по выбору материала: толстые шерстяные или смешанные ткани,

Пальтовые ткани, для отделки эластичное трикотажное полотно с добавлением

Лайкры.

А также вам потребуется: разъемная застежка молния (длина может меняться

В зависимости от вашего размера).

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их

На ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того,

Чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть

Парные и симметричные детали).

Раскрой:

Основная ткань:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь со сгибом

Рукав - 2 детали

Трикотажное полотно:

Воротник-1 деталь со сгибом

Пояс - 1 деталь со сгибом

Манжета - 2 детали

Все детали даны с припусками на швы!



Стачать боковые и плечевые швы. Припуски уложить на спинку.

Швы с лицевой стороны отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Лишнюю ткань припусков изнутри обрезать вдоль линии стачивания

Застежка-Молния: молния длиной 40 см подходит только для разм. 46. Для

Остальных размеров молнию нужно укоротить(удлинить) в соответствии с длиной блузона. Тесьму

Молнии сверху отвернуть на лицевую сторону. Припуски вдоль передних срезов и

Концов пояса завернуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны припуски

Наколоть на молнию таким образом, чтобы были видны зубчики. Застежку-Молнию с

Лицевой стороны притачать в край и на расстоянии 0,75 см.

Рукава: стачать швы. Припуски уложить назад. Швы с лицевой стороны

Отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски изнутри обрезать вдоль

Линии строчки.

Втачать рукава: рукава лицом к лицу вколоть в проймы, совмещая метки.

Втачать рукава, при этом строчить по рукаву. Припуски обрезать до ширины 0,5

См, на закруглениях рассечь. Припуски швов уложить на блузон. Швы втачивания

Рукавов с лицевой стороны отстрочить в край.

Выполнить швы подкладки. Настрочить срез борта подкладки к припускам молнии

С изнаночной стороны. Подкладку вывернуть и приутюжить. Приметать срезы

Горловины, низа и низа рукавов подкладки к жакету

Воротник вколоть в горловину с лицевой стороны, слегка растягивая. Концы

Воротника лежат точно на линии середины переда. Воротник втачать, растягивая.

Припуски шва втачивания воротника на передне и спинке обрезать. Припуски

Обметать, уложить на блузон. Шов втачивания воротника с лицевой стороны

Отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Пояс разделить на 4 одинаковые части, разметить булавками. Пояс лицом к

Лицу наколоть на нижний срез блузона, метки булавками совмещаются с боковыми

Швами и линией середины спинки. Пояс притачать, растягивая.

Манжеты лицом к лицу стачать в кольца. Припуски швов соединить

И обрывать, припуски заутюжить на одну сторону. Швы с лицевой стороны

Отстрочить на расстоянии 0,75 см. Манжеты, растягивая, лицом к лицу

Настрочить на нижние срезы рукавов.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

