

Рекомендации по выбору ткани: плащевые ткани (пэ); в качестве подкладки можно использовать трикотажное полотно в виде сетки, а также флис или полартек для изготовления утепленного варианта куртки.

А также вам потребуется:

Синтенил(Тонкий синтепон); клеевой флизелин; 1 разъемная застежка - молния (длина молнии зависит от длины изделия спереди включая высоту стойки); 2 неразъемные застежки - молнии (длина молнии зависит от длины кармана); эластичная тесьма шириной 5. 5См для пояса; эластичная тесьма шириной 4. 5См для манжет.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали, а также еще раз проверьте правые и левые детали в соответствии с цветом ткани).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Ткань верха:

Правая полочка - 1 деталь

Левая полочка - 1 деталь

Спинка - 1 деталь

Кокетка спинки - 1 деталь

Кокетка правой полочки – 1 деталь

Кокетка левой полочки – 1 деталь



Правая боковая часть – 2 детали

Левая боковая часть – 2 детали

Центральная часть рукава - 2 детали

Нижняя часть правого рукава - 2 детали

Нижняя часть левого рукава - 2 детали

Вставка правого рукава – 2 детали

Воротник - 2 детали

Манжета - 2 детали

Подборт - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Планка пояса - 2 детали

Мешковина большая - 2 детали

Мешковина малая - 2 детали

Листочка - 2 детали

Подкладка:

Полочка - 2 детали

Спинка - 1 деталь

Рукав - 2 детали

Синтенил:

Выкроенные из ткани верха детали воротника (1 деталь) и планки пояса продублировать синтепитом, настрочив их по контуру.

Описание работы:

\*карманы на молнии. Листочку продублировать клеевым флизелином, перегнуть вдоль посередине, приутюжить. продублировать клеевым флизелином место расположения кармана. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На лицевую сторону полочки наложить листочку, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки должна совпадать с лицевой стороной полочки. Притачать листочку. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону листочку. Припуски швов разутюжить. Застежку-Молнию подложить под вход в карман. С лицевой стороны полочки притачать молнию на 0. 1См от входа в карман. Малую мешковину притачать к нижней тесьме молнии и отвернуть вниз. Большую мешковину притачать к верхней тесьме молнии. Стачать срезы мешковин. Срезы мешковин должны входить в шов втачивания молнии и в шов притачивания пояса.

\*сборка верха. Стачать отдельно детали правой и левой полочек и детали спинки. Отстрочить швы притачивания по деталям из темной ткани. Стачать плечевые срезы. Отстрочить плечевой шов по спинке. Стачать отдельно детали правого и левого рукавов. Отстрочить швы притачивания по деталям из темной ткани. Втачать рукава в открытые проймы. Отстрочить швы втачивания рукавов по пройме. Стачать боковые швы и швы рукавов. Втачать в горловину верхний воротник.

\*подкладка. Настрочить подборт на подкладку полочки, предварительно заутюжив внутренний срез подборта. Стачать подкладку куртки, в шве одного из рукавов оставить не стачанным технологическое отверстие для вывертывания. Втачать в горловину подкладки нижний воротник.

\*манжеты. Стачать в кольцо отдельно манжеты и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в манжету, растянуть до длины манжеты и проложить 2 отделочные строчки.

Для промышленной обработки рекомендуется сначала закрепить в манжете эластичную тесьму, а затем стачать в кольцо швом в «замок».

Притачать манжеты к рукавам, захватывая в шов край резинки.

\*пояс. Закрепить эластичную тесьму в поясе, проложив 2 отделочные строчки. Притачать к поясу планки пояса. Притачать пояс к куртке. Закрепить планки пояса с изнаночной стороны к подкладке полочки.

\*застежка на молнии. Сложить половинку застежки-молнии со срезом борта изделия лицом к лицу (зубчики направлены от борта). Обтачать срезы бортов и воротника подкладкой, одновременно втачивая застежку-молнию. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

\*притачать подкладку к манжетам и поясу куртки. Скрепить технологическое отверстие.

\*отстрочить борта и воротник куртки.

\*отутюжить куртку в готовом виде.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

