

Рекомендации по выбору ткани: сорочечные ткани с эластановыми волокнами или без них.

Вам необходимо:

Эластичная ткань шириной 150 см; клеевая прокладка; застежка - молния.

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Накладной карман - 1 деталь
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Полочка - 2 детали
4. Воротник - 2 детали со сгибом
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: воротник.

**Описание работы:**

Укрепить клеевой прокладкой воротник.  
(Термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Стачать передний средний шов ниже метки разреза для застежки на молнию.

Припуск верха кармана отогнуть на лицевую сторону кармана и притачать к боковым срезам. Припуск верха и припуски по остальным срезам кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман отстрочить по верхнему краю, наложить на левую часть переда по линии совмещения и настрочить.

Стачать боковые швы, закончив строчку на 8 см выше метки разреза. Стачать верхние швы рукавов, закончив строчку на 8 см выше метки разреза. Стачать нижние швы рукавов.



Припуск на подгибку низа рубашки и припуски на подгибку низа рукавов отогнуть на лицевую сторону и притачать вдоль краев разрезов точно до метки разреза. Верхний срез подгибки отогнуть вниз на уровне метки разреза и приколоть. Стачать оставшиеся участки боковых швов и верхних швов рукавов. Подгибки отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Рукава втачать в открытые проймы и отстрочить вдоль швов втачивания близко к шву.

Застежку-Молнию приметать под края разреза переда, так чтобы зубчики были не видны, и притачать.

Стачать срезы деталей воротника по внешнему контуру. Воротник вывернуть и приутюжить. Нижний воротник втачать в горловину, верхний воротник подвернуть и притачать в шов втачивания с изнаночной стороны рубашки. Воротник отстрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

