

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные пальтовые ткани, бархат или вельвет для воротника

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: пальтовая шерстяная ткань- для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки а ширину ткани и определите нужную длину; 20 см бархата; 20 см нетканого материала шир. 90 см; подкладочная ткань в тон,

Клеевая прокладка; 80 см синтепоновой прокладки шир. 8 см; 4 пуговицы в тон диаметром 25 мм; 8 пуговиц в тон диаметром 12 мм; подплечники.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

Из ткани верха:

спинка - 2 детали

полочка - 2 детали

верхняя часть рукава - 2 детали

нижняя часть рукава - 2 детали

клапан кармана - 2 детали

клапан правого кармашка - 1 деталь

листочка левого кармашка - 1 деталь

подборт - 2 детали



обтачка правого кармашка - прямоугольник 12 x 4 см - 2 детали

обтачка кармана - прямоугольник 17.5 x 4 см - 4 детали

мешковина левого кармашка - 1 деталь

мешковина правого кармашка - прямоугольник 12 x 13 см - 1 деталь

мешковина кармана - прямоугольник 17.5 x 19 см - 2 детали

Из бархата:

верхний воротник - 1 деталь

стойка - 1 деталь

Из нетканого материала:

нижний воротник - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

Для выкройки подкладки использовать

спинку, прибавляя 2 см по средней линии на складку свободного облегания;

полочку, исключая участок подборта;

обе части рукава без обтачки разреза;

клапаны и мешковины кармана и кармашка - без изменений;

Укоротить подкладку по низу на 2 см.

Клеевая прокладка приутюживается на полочку, обозначенный участок подборта

И припуски подгиба низа и рукава, половину высоты листочки кармашка.

**Описание работы:**

Укрепить клеевой прокладкой полочку, обозначенный участок подборта, половину высоты листочки левого кармашка и подгибы низа и рукава (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

На груди левой полочки выполнить "прорезной карман с листочкой" – сложить листочку вдвое по

длине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие срезы; вывернуть и проутюжить. Наколоть листочку, развернутую вниз, с лицевой стороны изделия по разметке. Наложить поверх листочки мешковину кармана из подкладочной ткани; наложить мешковину кармана из основной ткани, развернутую вверх и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от метки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, и вывернуть мешковины на изнаночную сторону. Настрочить зигзагом свободный срез листочки на мешковину. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С лицевой стороны пристрочить окончания листочки на основное изделие.

Стачать и разутюжить вытачки полочки.

Обтачать клапаны подкладкой, вывернуть и проутюжить.

На каждой полочке выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из подкладочной ткани на нижнюю обтачку, мешковину кармана из основной ткани наложить на верхнюю обтачку, вкладывая клапан, развернутый вверх, между верхней обтачкой и мешковиной кармана из основной ткани и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковины на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Настрочить зигзагом свободные

Срезы обтачек на мешковины. Сложить обе мешковины, выровнять и стачать по контуру. С изнаночной стороны пристрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

Аналогично выполнить кармашек на правой полочке.

Стачать спинку по среднему шву до шлицы.

Стачать боковые и плечевые швы.

Разутюжить припуски.

Отгнуть обтачку шлицы левой спинки на лицевую сторону, стачать по линии подгиба низа, вывернуть; отгнуть припуск подгиба низа правой спинки на лицевую сторону, стачать по срезу обтачки шлицы и вывернуть.

Заложить шлицу на левую сторону и проложить наклонную строчку по основанию.

Притачать стойку к верхнему воротнику и разутюжить припуски.

Растянуть горячим утюгом через влажную марлю нетканый материал до приобретения им формы верхнего воротника, объединенного со стойкой.

Наложить верхний срез нижнего воротника изнаночной стороной на лицевую сторону верхнего

среза верхнего воротника и притачать частым мелким зигзагом; сложить верхний воротник с нижним лицевой стороной внутрь, стачать по торцам, вывернуть и проутюжить.

Притачать подборта к верхнему воротнику и заутюжить припуски вверх.

Наложить подборта, объединенные с верхним воротником, на основное изделие лицевой стороной внутрь и обтачать борта и воротник; вывернуть и проутюжить.

Проложить строчку в 1 см по линии застежки и лацканам (до воротника).

Выполнить "двухшовный рукав с разрезом" - стачать верхнюю и локтевую части рукава до метки разреза, предварительно сутюжив верхнюю часть рукава; разутюжить припуски и вывернуть рукав на лицевую сторону. Отогнуть припуски разреза и подгиб низа на лицевую сторону изделия, стачать уголок по диагонали, отрезать излишки ткани на расстоянии 1 см от шва и разутюжить припуски. Заутюжить подгиб и припуски внутрь, подшить крестообразным швом и заложить разрез.

Выполнить "рукав" - присобрать окат рукава мелкими частыми стежками между указанными метками и стянуть нить до совмещения с соответствующим расстоянием на пройме изделия. Увлажнить ткань и сутюжить сборки кончиком сильно нагретого утюга. Стачать рукавный шов и разутюжить припуски. Приколоть рукав к изделию, совмещая контрольные метки, и стачать, выполняя шов со стороны рукава.

Разделить синтепон и подшить вручную по окатам рукава.

Заутюжить внутрь припуск низа и подшить потайным швом.

Пришить подплечники.

Стачать спинку подкладки по среднему шву.

Выполнить "подкладку", - заложить складку свободного облегания и закрепить ее под вырезом горловины и на несколько сантиметров выше подгиба низа. Стачать детали подкладки аналогично основному изделию, оставив нестачанным участок ок. 20 см локтевого шва одного из рукавов. Вложить подкладку в основное изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по средней линии спинки и плечевым швам. Обтачать основное изделие подкладкой по подбортам и вырезу горловины. Заложить по низу складку напуска и притачать подкладку к срезу подгиба низа, притачивая подкладку по сгибу обтачки шлицы правой спинки и по срезу обтачки шлицы левой спинки (предварительно выполнив горизонтальную надсечку подкладки у основания шлицы левой спинки). Вывернуть изделие через оставшийся нестачанным участок рукава, застрочить этот участок.

Выметать петли на левой полочке по разметке, пришить пуговицы.

Выметать петли на рукавах (не прорезая) и закрепить разрезы пуговицами.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

