

Рекомендации по выбору ткани: плотные хлопчатобумажные ткани типа

Джинсовых

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо: темно-зеленый х/б габардин - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

40 см белой х/б ткани шир. 140 см, 10 см клеевой прокладки шир. 140 см, застежка-молния в тон длиной 20 см, пуговица "на ножке" диаметром 22 мм.

Припуски: если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

Габардин:

задняя половинка - 2 детали

передняя половинка - 2 детали

откосок - 1 деталь

клапан кармана задней половинки - 4 детали

клапан накладного кармана - 4 детали

бочок - 2 детали

подзор кармана задней половинки - 2 детали

накладной карман передней половинки - 2 детали

деталь шлевки - 1 деталь



правая часть пояса - 1 деталь

левая часть пояса - 1 деталь

обтачка кармана задней половинки - 4 детали

Белая х/б ткань:

мешковина кармана задней половинки - 2 детали

мешковина кармана передней половинки - 2 детали

Клеевая прокладка приутюживается на половину ширины пояса.

#### Описание работы:

Примечание: декоративные строчки выполнять белыми нитками.

Укрепить клеевой прокладкой половину ширины пояса (термоклеющиеся прокладки

Приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заложить защип на передней половинке по разметке, стачать, заутюжить и сметать с талиевым срезом.

Наложить бочок изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана по разметке, подвернуть внутренний срез и притачать по краю; сметать бочок с мешковиной кармана по открытым срезам.

Наложить мешковину кармана на основное изделие лицевыми сторонами внутрь и притачать по срезу входа в карман; вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Заутюжить мешковину кармана вдвое по разметке лицевой стороной внутрь и стачать по нижним срезам; сметать мешковину кармана с талиевым срезом основного изделия.

Стачать и заутюжить вытачку задней половинки брюк.

Сложить детали клапана кармана лицевыми сторонами внутрь, стачать по наружным срезам, вывернуть, проутюжить и проложить декоративную строчку в край и на расстоянии 5 мм.

Наложить соответствующий подзор изнаночной стороной на лицевую сторону мешковины кармана задней половинки по разметке, подвернуть внутренние срезы и притачать по краю; сметать подзор с мешковиной кармана по открытым срезам.

На задних половинках выполнить "прорезной карман в рамку с двумя обтачками" - заутюжить

обтачки вдвое по длине лицевой стороной внутрь. Наколоть обтачки, развернутые в разные стороны, с лицевой стороны основного изделия по разметке. Наложить мешковину кармана из х/б ткани на нижнюю обтачку, клапан, развернутый вверх, наложить на верхнюю обтачку и пристрочить на расстоянии 5 мм по обе стороны от разметки. Прорезать ткань по центру между строчками, выводя уголок к окончаниям строчек, вывернуть мешковину на изнаночную сторону и заложить обтачки в 1 см. Мешковину согнуть пополам и настрочить верхний срез на припуск

Верхней обтачки. Стачать боковые срезы мешковины. С изнаночной стороны настрочить концы обтачки на треугольники основной ткани.

Стачать боковые швы "бельевым швом".

Заложить защипы на накладном кармане по разметке, заутюжить в указанном направлении и проложить декоративные строчки на расстоянии 3 мм от сгибов.

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь наружные срезы накладного кармана, наложить карман на основное изделие по разметке и притачать двойной строчкой.

Наложить клапан накладного кармана, развернутый вверх, с лицевой стороны брюк по разметке и притачать. Отвернуть клапан вниз, приутюжить и настрочить двойной строчкой.

Стачать "бельевым швом" средний шов передних (до застежки) и задних половинок, заутюживая припуски на левую сторону.

Выполнить "застежку-молнию с притачным подзором" - наложить левый подзор на соответствующий срез застежки лицевыми сторонами внутрь и притачать по краю. Заутюжить припуски на подзор и проложить фиксирующую строчку; заутюжить подзор на изнаночную сторону изделия. Наколоть "молнию", развернутую вбок, на правый срез застежки, наложить сверху сложенный вдвое изнаночной стороной внутрь подзор, совмещая по срезам, и стачать все слои; выправить подзор и проложить по краю "молнии" фиксирующую строчку. Пристрочить вторую

сторону "молнии" к левому подзору. Обметать припуски и пристрочить левый подзор на основное изделие. С изнаночной стороны проложить по нижним срезам подзоров фиксирующую зигзагообразную строчку, притачивая левую сторону "молнии" двойной строчкой и прокладывая по краю застежки декоративную строчку в 7 мм.

Стачать шаговые швы и обметать припуски.

Выполнить "пояс" - стачать части пояса. Сложить пояс вдвое по длине лицевой стороной внутрь и обтачать окончания; вывернуть и проутюжить. Наложить пояс, развернутый вниз, укрепленной частью на талиевый срез изделия с лицевой стороны и пристрочить. Выправить пояс, заутюжить внутрь открытый срез и притачать к основному изделию, продолжая декоративную строчку по всему периметру пояса.

---

Обметать длинные срезы детали шлевок, заутюжить внутрь и притачать двойной строчкой; разрезать деталь шлевок на пять частей.

Подогнуть открытые срезы шлевок и настроить на пояс по разметке.

Заутюжить внутрь подгиб низа брюк, подвернуть срезы и притачать по краю.

Выметать петлю на левом окончании пояса; установить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

