

Рекомендации по выбору ткани: трикотажное полотно с ворсованной или махровой изнаночной стороной (флис, полартек, джерси).

А также вам потребуется:

Клеевой флизелин; эластичная тесьма шириной 4.5 см для пояса; шнур для пояса; контактная лента «велкро».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу брюк, по верхнему срезу карманов – 3 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Ткань верха:

Передняя часть - 2 детали

Боковая часть - 2 детали

Задняя половинка брюк - 2 детали

Пояс - 1 деталь

Передний карман - 2 детали

Задний карман - 1 деталь

Совет: чтобы материал на участках выполненных швов оставался растяжимым, детали кроя стачивайте узкой зигзагообразной или специальной растяжимой строчкой. Чтобы нижний край оставался растяжимым, подгибку следует обметать краеобметочной строчкой (оверлок), а затем



притачать, используя для этого двойную иглу. Это же относится к обработке других краев изделия, которые не должны терять эластичности.

Рекомендации не относятся к промышленному производству.

Описание работы:

*передний накладной карман. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить и настроить. На лицевую сторону боковой части по линии разметки нижнего среза кармана лицом к лицу наложить карман. Верхний край кармана направлен к низу брюк. Настрочить карман по нижнему срезу. Отгнуть карман вверх и приутюжить.

*задний карман. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить и настроить. Заутюжить припуски заднего кармана. Настрочить контактную ленту «велкро». Карман наложить по разметке на правую половинку и настроить.

*сборка верха. Стачать передние швы, захватывая края кармана. Отстрочить передние швы. Стачать боковые швы. Отстрочить. Стачать средние швы. Отстрочить по левой половинке.

*пояс. На поясе наметить линии отстрочки резинки. Между линиями отстрочки на уровне среднего шва передней половинки обметать 2 петли под шнур. Расстояние между петлями 8см. Стачать в кольцо отдельно пояс и эластичную тесьму. Вставить эластичную тесьму в пояс, растянуть до длины пояса и проложить 2 отделочные строчки. притачать пояс к брюкам, захватывая в шов резинку.

*заутюжить подгибку низа.

*стачать шаговые срезы.

*настрочить подгибку низа.

*отутюжить брюки в готовом виде.

*вставить шнур в пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

