

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные сорочечные ткани

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Белая хлопчатобумажная фланель с рисунком - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; 10 см голубой х/б ткани шир. 90 см; 15 см клеевой прокладки шир. 60 см;

8 белых пуговиц диаметром 14 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

**Раскрой:**

Из фланели:

полочка - 2 детали

спинка - 1 деталь

рукав - 2 детали

стойка - 2 детали

воротник - 1 деталь

кармашек - 1 деталь

манжета - 2 детали

обтачка разреза рукава - 2 детали



Из х/б ткани:

воротник - 1 деталь

обтачка верха кармашка - 1 деталь

Клеевая прокладка приутюживается на воротник, стойку и половину ширины манжеты.

#### Описание работы:

Укрепить клеевой прокладкой половину ширины манжет, наружные детали стойки и воротника (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить обтачку верха кармашка вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, подогнуть внутрь длинные срезы, вложить между ними верх кармашка и стачать все слои.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармашка, наложить кармашек на левую полочку по разметке и притачать по краю.

С изнаночной стороны спинки стачать защип по разметке и заутюжить как встречную складку.

Стачать плечевые швы, обметать припуски, заутюжить на спинку и проложить декоративную строчку.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, обметать припуски, заутюжить на пройму и проложить декоративную строчку.

Выполнить разрез на рукаве по разметке и обработать обтачкой по описанию "обтачки по косой" - наложить обтачку на изделие лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам, и притачать на расстоянии 1/4 ширины обтачки. Обогнуть обтачкой срез основного изделия, подогнуть оставшийся срез обтачки (1/4 ширины обтачки) и пристрочить по сгибу, совмещая его с предыдущим швом.

Стачать в один прием рукавный и боковой швы до метки разреза; припуски обметать и разутюжить открытыми.

Заложить защипы по низу рукава по разметке, заутюжить в указанном направлении и сметать по срезам.

Выполнить "манжету" - сложить манжету вдвое по длине лицевой стороной внутрь, стачать короткие срезы и вывернуть. Наложить манжету укрепленной деталью на нижний срез рукава лицевыми сторонами внутрь и притачать; выправить манжету, заутюжить внутрь открытый срез и пристрочить на основное изделие вдоль предыдущего шва, продолжая декоративную строчку по всему периметру манжеты.

Заутюжить внутрь цельнокроеный подборт полочки, подвернуть срез и притачать по краю; проложить декоративную строчку по краю борта.

Заутюжить внутрь подгиб низа рубашки и боковых разрезов, подвернуть срезы и притачать по краю.

Выполнить "воротник на стойке" - укрепить клеевой прокладкой одну деталь стойки и воротника. Сложить обе детали воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать по наружному контуру; вывернуть на лицевую сторону, проутюжить и проложить декоративную строчку. Сложить обе детали стойки лицевыми сторонами внутрь, вложить между верхними срезами воротник по разметке, накладывая укрепленную деталь стойки на укрепленную деталь воротника, и притачать, продолжая строчку по выступам под застежку. Выправить воротник, заутюжить внутрь открытые срезы стойки, вложить между ними вырез горловины и притачать по краю, продолжая декоративную строчку по верхнему шву стойки.

Выметать петли на манжетах, стойке и левой полочке по разметке.

Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

