

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажные ткани, флис

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Плотная х/б ткань - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину; белая фланель для подкладки, застежка-молния - ее длина зависит от размера изделия, 2 пуговицы диаметром 14 мм.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

#### Раскрой:

Из ткани верха:

перед/капюшон - 1 деталь со сгибом

спинка - 1 деталь со сгибом

пояс - 2 детали со сгибом

рукав - 2 детали

накладка низа застежки переда - 1 деталь

манжета - 2 детали

Для выкройки подкладки использовать перед/капюшон, спинку и рукав

Без изменений.

#### Описание работы:



Стачать средний шов капюшона, заутюжить припуски на левую сторону и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать плечевые швы, заутюжить припуски на спинку и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать вытачку капюшона и втачать нижний срез капюшона в вырез горловины спинки, совмещая по средним линиям.

Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки, заутюжить припуски на пройму и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать в один прием боковой и рукавный швы.

Выполнить на передке разрез застежки до разметки.

Раскрыть "молнию". Наколоть части "молнии", развернутые зубчиками к проймам, с лицевой стороны на разрез застежки передка по разметке.

Стачать детали подкладки аналогично основному изделию.

Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и стачать по срезам застежки (притачивая "молнию"), капюшона, низу и краям боковых разрезов; вывернуть, проутюжить и проложить двойную декоративную строчку.

Проложить фиксирующую строчку по вырезу горловины спинки, стачивая основное изделие и подкладку.

Сметать низ рукава с подкладкой.

Стачать манжету в кольцо и разутюжить припуски.

Притачать один срез манжеты к низу рукава лицевыми сторонами внутрь, совмещая по срезам; заутюжить манжету вдвое по длине изнаночной стороной внутрь, подогнуть открытый срез и притачать по краю к низу рукава; проложить по краю манжеты декоративную строчку в 5 мм.

Заутюжить внутрь срезы накладки низа застежки и притачать на перед по разметке.

Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать по всему периметру, оставляя небольшой нестачанный участок; вывернуть, проутюжить и проложить декоративную

строчку в 5 мм.

Наложить пояс с лицевой стороны на перед по разметке, совмещая контрольные метки, и притачать к краям боковых разрезов.

---

Выметать петли на окончаниях пояса по разметке.

Пришить пуговицы на спинке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

