

Костюм рассчитан на рост 108-150, обхват груди 50-90.

Рекомендации по выбору ткани: плотная платьеная ткань, парча; искусственный мех.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, 6 кнопок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Правая полочка - 1 деталь
2. Левая полочка - 1 деталь
3. Кокетка спинки - 1 деталь
4. Планка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Из меха:

1. Воротник – 1 деталь
2. Мех борта - 1 деталь
3. Нижний мех – 1 деталь



4. Манжета - 2 детали

Из клеевой:

1. Планка – 1 деталь
2. Цельнокроеная планка левой полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином планки.
2. Цельнокроенную планку отогнуть на изнаночную сторону по линии борта. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.
3. Пришить кнопки к планке по разметке. Сложить мех борта и планку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Вывернуть на лицевую сторону и выправить (при необходимости вытащить ворсинки меха из под строчки). Притачать планку к правому борту, уравнивая срезы. Шов обметать.
4. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Притачать к спинке кокетку. Шов обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Втачать внешний врез воротника в горловину. Припуск направить на мех. Обтачать углы воротника. Внутренний срез воротника подшить вручную ко шву притачивания внешнего среза.
7. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить на заднюю часть. Манжету стачать в кольцо. Притачать внешний срез к рукаву, припуск направить на рукав. Внутренний срез подшить вручную ко шву притачивания внешнего среза. Отвернуть манжету вверх.
8. Втачать рукав в пройму. Шов обметать и заутюжить к рукаву.
9. Притачать нижний мех к низу костюма, огибая припуском угол борта. Выправить мех. Нижний срез меха подвернуть внутрь на 1 см и подшить вручную, подрезая в уголках.
10. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Пояс подрезать в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить вручную.

11. На левой полочке пришить кнопки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

