

Stoffempfehlung: elastischen Jersey

Zutaten: Baumwolljersey, elastisches Kantenband

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei auch doppelte und asymmetrische Teile berücksichtigen.



TIP:
Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

Zuschneiden:

1. Oberes Rückenteil - 1x
2. Rückwärtiger Einsatz links – 1x
3. Mittlerer Rückwärtiger Einsetzt – 1x
4. Rückwärtiger Einsatz rechts – 1x
5. Unteres Rückenteil – 1x
6. Oberes Vorderteil – 1x
7. Vorderer Einsatz links – 1x
8. Mittlerer Vorderer Einsatz – 1x
9. Vorderer Einsatz rechts – 1x
10. Vorderes Unterteil – 1x
11. Ärmel - 2x

Zuschneiden aus Baumwolljersey:

Zwickel – 1x

Nähen:

1. Den rückwärtiger Einsatz links an das obere Rückenteil, die Nähe bügeln. Den rückwärtigen Einsatz rechts an den unteren Rückenteil nähen, die Nähte bügeln. Den mittleren rückwärtiger Einsetz an das untere Rückenteil und an das obere Rückenteil nähen, die Nähte bügeln.
2. Vorderteil: Dieselben Arbeitsschritte wie beim Rückenteil.
3. Die obere Kante des Zwickels versäubern. Den Zwickel rechts auf rechts auf das untere Vorderteil legen und die Beinausschnitte nähen. Den Zwickel auf rechst wenden und bügeln. Das untere Vorderteil an das untere Rückenteil nähen, den Zwickel mit in die Naht nehmen, die Nähte bügeln.
4. Die Seitennähte schließen und nach hinten bügeln. Die Schulternähte schließen und die Nähte bügeln.
3. Das elastische Kantenband rechts auf rechts an den Halsausschnitt und die Beinausschnitte nähen. Das Kantband nach innen wenden und mit einem elastischen Stich absteppen.
4. Die Ärmelnähte schließen und die Ärmel einsetzen.
5. Die Ärmelsäume bügeln und mit einem elastischen Stich absteppen.

