

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных волокон.

А также вам необходимо: потайная молния; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск по срезам горловины и пройм – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Заднее полотнище верхней юбки – 2 детали
4. Заднее полотнище нижней юбки – 2 детали
5. Переднее полотнище верхней юбки – 2 детали
6. Переднее полотнище нижней юбки – 2 детали
7. Центральная часть полочки – 1 деталь
8. Боковая часть полочки – 2 детали

#### Описание работы:



1. Стачать рельефные срезы центральной и боковой части полочки. Шов стачивания обметать и заутюжить в сторону центральной части полочки.
2. Стачать рельефные срезы центральной и боковой части спинки. Шов стачивания обметать и заутюжить в сторону центральной части спинки.
3. Стачать и обметать боковые швы верхней юбки. Заутюжить боковые швы верхней юбки на спинку. Стачать и обметать боковые швы нижней юбки. Заутюжить боковые швы нижней юбки на спинку. Низ нижней юбки обметать, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на расстоянии 0.5 см от нижнего края.
4. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Швы стачивания обметать и заутюжить на спинку. Косую бейку сложить вдоль посередине, заутюжить и окантовать ею срез горловины полочки и спинки, а также срез проймы полочки и спинки.
5. Наложить верхнюю юбку изнаночной стороной на лицевую сторону нижней юбки и сметать по верхнему срезу. Сложить детали лифа и юбки лицевыми сторонами, совмещая боковые швы. Стачать со стороны лифа. Шов обметать и заутюжить.
6. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Шов стачивания разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
7. Низ юбки обметать, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить на расстоянии 0.5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

