

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон. Например, лён.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 7 пуговиц; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 4 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Пояс спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали



9. Хлястик – 2 детали
10. Клапан – 4 детали
11. Карман – 2 детали
12. Обтачка кармана – 2 детали
13. Верхняя часть рукава – 2 детали
14. Нижняя часть рукава – 2 детали
15. Хлястик рукава – 2 детали
16. Обтачка верхней части рукава – 2 детали
17. Обтачка нижней части рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 2 детали

Остальные детали подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины обтачки горловины и подбортов.

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Хлястик – 2 детали
4. Клапан – 2 детали
5. Хлястик рукава – 2 детали
6. Обтачка верхней части рукава – 2 детали
7. Обтачка нижней части рукава – 2 детали

**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.

2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Заложить и закрепить встречную складку на верхней части спинки. Притачать пояс спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс. Проложить вдоль пояса отделочную строчку на 0.5 см от линии притачивания.
3. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать, оставляя открытым верхний срез. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать петлю.
4. Заложить и закрепить складку на кармане. Стачать обтачку кармана с подкладкой, оставляя не стачанным участок для выворачивания. Припуски заутюжить вверх. Сложить карман с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать по периметру. Припуски в углах подрезать, вывернуть карман на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочно – закрепляющую строчку на 3 см от верхнего среза.
5. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски пояса у метки рассечь и заутюжить на пояс. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, вставляя клапан. Припуски пояса у метки рассечь и заутюжить на пояс.
6. Клапан отогнуть вверх и настроить карман на нижнюю часть полочки, отступая от линии притачивания клапана на 1.0 – 1.5 см. Пришить пуговицы на карманы согласно петлям клапана.
7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и участка горловины полочки, не доходя до среза горловины на 2-3 см. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Обтачать нижний угол. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить.
8. Разложить полочку и подборт в одну линию, проложить отделочную строчку на 0.5 см вдоль верхнего среза пояса до метки. Строчку прервать, отогнуть подборт на изнанку и проложить отделочную строчку по выступающему концу пояса до нижней метки. Строчку опять прервать, разложить полочку и подборт в одну линию и проложить отделочную строчку вдоль нижнего среза пояса от метки до бокового шва.
9. Деталь хлястика сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать фигурные и длинную сторону. Подрезать припуски углов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 0.5 см. Обметать петлю.
10. Стачать и разутюжить плечевые срезы. Стачать боковые срезы, вставляя хлястик. Припуски разутюжить. Пришить пуговицу на пояс спинки.
11. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обтачать горловину спинки и полочки. Отвернуть обтачку на изнанку, швы выправить и приутюжить.
12. Деталь хлястика рукава сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать

фигурные и длинную сторону. Подрезать припуски углов и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 0.5 см. Обметать петлю.

13. Стачать локтевой шов рукава от верха до нижней метки, вставляя хлястик. Припуски заутюжить на нижнюю часть. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

14. Стачать передний срез обтачек рукава. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать низ и разрез в локтевом шве. Припуски в уголках подрезать, вывернуть обтачку на изнанку, выправить, приутюжить.

15. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Втачать подплечники и подокатники.

16. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

17. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки.

18. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве. Проложить вдоль горловины и бортов отделочную строчку на 0.5 см от края.

19. На правом поясе обметать петлю, на левом поясе пришить пуговицу. Пришить пуговицы на рукавах.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

