

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: габардин; клеевая прокладка; 1 застежка – молния.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка полочки - 1 деталь со сгибом
6. Обтачка спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

5. Обтачка полочки - 1 деталь со сгибом
6. Обтачка спинки - 2 детали

Описание работы:

Стачать средний шов спинки от метки молнии вниз. Припуски обметать и разутюжить. Подложить застежку – молнию под разрез и притачать.

Стачать рельефные швы спинки и рельефные швы полочки до складки. Припуски складок обметать по отдельности, стачать внутренние швы. Заутюжить встречную складку и закрепить двумя наклонными строчками.

Стачать боковые швы.

Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Стачать боковые швы деталей обтачек. Сложить обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезам горловины и пройм, оставляя не стачанными участки в 1 см



около плечевых срезов. Вывернуть сарафан на лицевую сторону через плечевые швы. Стачать плечевые швы на деталях из основной ткани. Плечевые срезы и припуск застежки обтачек подвернуть и подшить вручную. Нижний срез обтачки обметать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

