

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

Вам необходимо: поплин; подкладочная ткань; 1 пуговица.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Перед - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

3. Спинка - 2 детали
4. Перед - 1 деталь со сгибом

Описание работы:

Стачать средний шов спинки от метки вниз. Припуски разутюжить и обметать.

Обметать припуск среднего шва переда. Стачать его до складки. Заутюжить по разметке встречную складку. В верхней части закрепить ее наклонными строчками.

Стачать боковые швы.

Припуск на подгибку низа платья отвернуть на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.

Стачать средний шов подкладки спинки до метки разреза под застежку. Стачать боковые швы деталей подкладки. Сложить подкладку с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезам горловины и пройм, оставляя не стачанными участки в 1 см около плечевых срезов. Вывернуть платье на лицевую сторону через плечевые швы. Стачать плечевые швы на деталях из основной ткани. Плечевые срезы и припуск застежки подкладки подвернуть и подшить вручную. Нижний срез подкладки подвернуть и настрочить.

Из полоски ткани обработать навесную петельку и пришить к краю горловины. К другому краю пришить пуговицу.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

