

Рекомендации по выбору ткани: хлопчатобумажный вельвет, джинсовые ткани, для отделки - шерстяные или смесовые плательные ткани с мелким рисунком

Внимание! прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Вам необходимо:

Хлопчатобумажный вельвет - для определения длины материала, необходимого для раскроя изделия, разложите бумажные выкройки на ширину ткани и определите нужную длину;

50 см шерстяной ткани в мелкую клетку шир. 140 см; 5 см клеевой прокладки шир. 40 см; 55 см эластичной тесьмы шир. 4 см; 50 см белого шнура.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Раскрой:

Из вельвета:

полотнище юбки - 2 детали

Из ткани в клетку:

карман - 2 детали

клапан кармана - 4 детали

оборка низа - 4 детали

Клеевая прокладка приутюживается на клапан кармана.

Описание работы:



Укрепить клеевой прокладкой наружные детали клапанов карманов (термоклеющиеся прокладки приутюживаются с изнаночной стороны детали сильно нагретым утюгом).

Заутюжить внутрь подгиб верха кармана, подвернуть внутрь срез и притачать по краю.

Заутюжить внутрь открытые срезы кармана и притачать карман на переднее полотнище по разметке.

Сложить укрепленную и неукрепленную детали клапана лицевыми сторонами внутрь, стачать по округлому срезу, вывернуть и проутюжить.

Наколоть клапан, развернутый вверх, над серединой кармана, притачать, заутюжить вниз и проложить декоративную строчку в 5 мм.

Стачать боковые швы, обметать припуски и разутюжить открытыми.

Стачать между собой все детали оборки низа и заутюжить вдвое по длине изнаночной стороной внутрь.

Заложить на оборке низа складочки глубиной 2 см на расстоянии 2 см друг от друга, проутюжить и сметать по открытым срезам.

Притачать оборку к низу юбки, обметать припуски, заутюжить на юбку и проложить декоративную строчку в 1 см.

Заутюжить внутрь по верхнему срезу юбки кулиску в 4 см, подвернуть срез и притачать по краю, оставляя небольшой нестачанный участок для ввода эластичной тесьмы.

Вдеть в кулиску эластичную тесьму, отрегулировать длину и стачать в кольцо.

Натянуть эластичную тесьму и проложить фиксирующие строчки по середине и по верхнему сгибу кулиски.

Разрезать шнур пополам.

Пришить середину шнура на карман по разметке.

Выметать петлю на клапане кармана по разметке, продеть в нее концы шнура и завязать узлом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

