

Рекомендации по выбору ткани: платьевая ткань двух цветов из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Средняя часть полочки – 1 деталь
6. Обтачка полочки – 1 деталь
7. Обтачка спинки – 2 детали

Из основной ткани 2:



1. Верхняя вставка полочки - 1 деталь
2. Верхняя вставка спинки – 2 детали
3. Нижняя вставка спинки – 2 детали
4. Нижняя вставка полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать верхнюю часть полочки и верхнюю вставку, рассекая припуск вставки в уголках. Припуски обметать и заутюжить: в верхнем уголке – к верхней части полочки, а в нижнем уголке - вниз. Притачать к верхней части среднюю часть и нижнюю вставку полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Притачать нижнюю часть полочки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
2. Втачать вставку спинки в центральную часть спинки, рассекая в уголках. Припуски обметать и заутюжить к центральной части. Притачать нижнюю вставку к центральной части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез спинки на нижних частях. Припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию в средний срез спинки.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать нижний припуск обтачки. Обтачать горловину обтачкой, припуски рассечь. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и прикрепить ее к боковым и плечевым срезам. Средние срезы спинки подогнуть внутрь и прикрепить к застежке – молнии.
6. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

