

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смешанных волокон (вельвет, костюмная ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; молния, молния для внутреннего кармана, кнопки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Основная часть – 2 детали
2. Карман – 1 деталь
3. Донышко – 1 деталь
4. Лямка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка основной части – 2 детали
2. Подкладка кармана – 1 деталь
3. Подкладка донышка – 1 деталь
4. Подкладка кармана большая – 1 деталь



5. Подкладка кармана малая – 1 деталь

Из клеевой: основная часть, карманы, донышко, ляжка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой основную часть, карман, донышко, ляжку.
2. Сложить карман и подкладку кармана лицевой стороной внутрь и обтачать по верхнему срезу. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону. По верхнему срезу проложить строчку на 0.5 см от края. Поставить кнопки согласно меткам. Наложить карман на основную часть и настроить согласно меткам.
3. Притачать основные части к донышку, совмещая контуры карманов, основной части и донышка. Отогнуть припуски в сторону донышка и настрочить на расстоянии 0.5 см.
4. Наметить расположение кармана на подкладке. Продублировать участок под молнию. Прорезать отверстие вдоль входа в карман, на расстоянии 1 – 1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Припуски подогнуть внутрь. Застежку – молнию подложить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Вход в карман отстрочить в край на расстоянии 0.2 см. Притачать большую подкладку кармана к верхней тесьме молнии, а малую подкладку к нижней тесьме. Стачать срезы подкладки.
5. Притачать к подкладкам основных частей подкладку донышка, оставляя отверстие в одном из швов для последующего выворачивания.
6. Сложить сумку и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вкладывая молнию.
7. Вывернуть сумку через отверстие. Застрочить отверстие.
8. Расправить верхние концы сумки так, чтобы молния находилась в середине.
9. Сложить детали ляжки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным сторонам. Вывернуть ляжку на лицевую сторону и приутюжить.
10. Подогнуть припуски коротких сторон ляжки вовнутрь. «Одеть» ляжку на сумку, расправить и настрочить (концы молнии должны находиться в ручке).

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

