

Stoffempfehlung: Kräftige Lederimitation, PVC beschichtetes Polyester. Polyester Mischgewebe als Futter.

Sie brauchen: 1 Reißverschluss in passender Länge. 1 Reißverschluss für die Innentasche. Vlieseline

Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

Achtung:

Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Nahtzugaben: 1cm für Nähte, 0,5 cm für Seitenteil und Seitentasche und Grund Seitennähte.

Zuschneiden:

1. Grund - 1x
2. Seitenteil - 2x
3. Seitentasche – 2x
4. Verzierung – 1x
5. Träger – 2x

Aus Futterstoff:

1. Grund Futter - 1x
2. Seitenteil Futter - 2x
3. Großes Taschenfutter – 1x
4. Kleines Taschenfutter – 1x

Nähen:



1. Bügele die Vlieseline auf die linke Seite des Grund, des Seitenteils, der Seitentaschen und der Träger.
2. Schlage die kurzen Seiten des Verzierungsteils nach innen und nähe sie an. Lege das Verzierungsteil auf den Grund, links auf rechts, achte dabei auf die Markierungen. Nähe das Verzierungsteil knapp an den Seitennähten auf den Grund.
3. Markiere die Innentasche auf dem Futter und bügele die Vlieseline auf die linke Seite der Markierung. Schneide die Taschenöffnung auf und schneide kleine Dreiecke an den Enden der Taschenöffnung ein. Bügele die Nähte der Taschenöffnung nach innen und nähe den Reißverschluss darunter. Nähe das große Taschenfutter an die obere Nahtzugabe der Taschenöffnung und das kleine Taschenfutter an die untere Nahtzugabe der Taschenöffnung. Nähe den Taschenbeutel zusammen.
4. Schneid zwei Streifen von 3 cm breite und 4 cm Länge zu. Lege den Futter Grund auf den Grund, rechts auf rechts. Lege den Streifen und den Reißverschluss, mit den Zähnen nach innen, zwischen die Nähte und nähe die obere Kante. Wende alles auf rechts.
5. Falte die Seitentasche in der Mitte, links auf links und lege sie auf das Seitenteil. Nähe die Seitentasche knapp in der unteren Nahtzugabe an das Seitenteil.
6. Schneide einen Träger zu, 7 cm breit und mit der 4 fachen Länge der Seitennähte des Grundes. Legen die Träger rechts auf rechts und nähe die Träger zusammen, wende die Träger auf rechts, und steppe die Träger ab. Markiere die Mitte der Träger. Lege den Träger auf den Anfang die Verzierung und nähe ihn knapp an. Lege die Mittmarkierung der Träger auf die andere Seite der Verzierung, so das ein Träger entsteht und nähe die andere Seite auch fest.
7. Falte den Grund in der Mitte und lege die Seitenteile auf den Grund, rechts auf rechts. Achte dabei auf die Markierungen!
8. Nähe die Seitenteile in das Futter und lasse eine Öffnung zum werden. Wende die Tasche auf rechts und nähe das Wendeloch zu.

