

Рекомендации по выбору ткани: ажурный трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, шелк с добавлением эластана.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 крючка и 2 петли, 1 декоративная бусина.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из шелка:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Рукав – 4 детали (2 детали в качестве подкладки)
4. Пояс – 1 деталь
5. Планка пояса – 1 деталь
6. Бант – 1 деталь



Из клеевой:

1. Обтачка горловины переда — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски на трикотаже до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. На полочке наметить и стачать вытачки. Глубины срезать оверлоком. стачать средний срез спинки. Шов заутюжить.
2. детали рукавов сложить попарно лицом внутрь и обтачать по нижнему срезу. Детали вывернуть и приутюжить. Скрепить рукав с подкладкой и далее обрабатывать как однослойную деталь. На рукаве заложить по разметке мягкие складки. Глубины складок направлены к спинке. Скрепить складки по верхнему шву. Рассечь припуск на пройме спинки и полочки около метки. Притачать рукава к спинке и полочке. Шов заутюжить в сторону спинки и полочки.
3. Стачать боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.
4. Продублировать внешние обтачки клеевой прокладкой. Стачать попарно обтачки горловины полочки и спинки. Шов разутюжить. Обтачки сложить лицом внутрь и обтачать внутренний срез. Детали вывернуть и приутюжить. Притачать нижнюю обтачку к срезу горловины. Шов заутюжить в сторону обтачки. Внешний срез верхней обтачки заутюжить на 1 см внутрь и настрочить в шов притачивания нижней обтачки.
5. Обметать нижний срез изделия и нижний срез проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
6. На планке пояса заутюжить продольные стороны на изнаночную сторону на 1 см. Настрочить планку на пояс по размеченной линии. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, вставляя в одну из коротких сторон крючки, и оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Зашить технологическое отверстие. Отрегулировать длину пояса и пришить петли для крючков.
7. Бант сложить вдоль посередине и обтачать с трех сторон, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть бант на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить отверстие. Середину банта застрочить по намеченной линии. Строчку прокладывать по лицевой стороне банта. Сложить бант по линиям сгиба: «внешн» - ребро внешнее, «внутр» - ребро

внутреннее. Левую сторону банта сложить симметрично. Отогнуть настроенную часть вверх и скрепить насквозь сложенный бант под поперечной строчкой. Бант пришить к поясу. Поверх образовавшейся складки пришить декоративную бусину.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

