

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон контрастного цвета.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

А так же вам необходимо: 2 пуговицы, декоративный кант. Приблизительная длина канта указана на лекале полочки.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по низу рукава — 1. 5 см, остальные швы 0. 8 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка — 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Рукав — 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
3. Отделка полочки — 4 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения



эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке. Глубины срезать оверлоком.
2. Сложить кокетки полочки лицевой стороной внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь и вывернуть на лицевую сторону. Скрепить кокетки между собой по боковому и срезу проймы. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать.
3. Стачать плечевые срезы кокетки спинки и отделки полочки на внешних и внутренних деталях. Детали сложить лицевой стороной внутрь и обтачать криволинейный срез отделки полочки и горловину спинки, вставляя отделочный кант. Припуски рассечь и вывернуть на лицевую сторону.
4. Скрепить между собой кокетки спинки по боковому и срезу проймы. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать.
5. Наложить отделку полочки на кокетку полочки и скрепить между длинными метками.
6. втачать рукав в открытую пройму.
7. Стачать одновременно боковой срез и срез рукава. Припуски обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.
9. Пришить пуговицу насквозь на отделку и кокетку полочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

