

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки — 1 деталь
2. Верхняя часть спинки — 2 детали



Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать. Обметать отдельно средние срезы спинки. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа. Втачать застежку-молнию.
2. Стачать вытачки на деталях полочки на 5 см от нижнего среза. Глубины заутюжить к центру. Заложить складки на верхней части полочки. Глубины направить друг от друга. Заложить складки на нижней части полочки. Глубину верхней складки направить вниз, глубину нижней — вверх. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез подкладки. Обтачать горловину подкладкой, отгибая глубину складки. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону, припуски рассечь и приутюжить. Обтачать проймы в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски в местах закругления рассечь и приутюжить. Пришить подкладку к тесьме застежки — молнии и к талиевым припускам.
5. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

