

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Подкладка кроится из ткани верха!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 4 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Вставка спинки — 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки — 1 деталь
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь



**Описание работы:**

1. Стачать выточки на верхних и нижних частях спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать вставку к нижней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать верхнюю часть к вставке, припуск обметать и заутюжить на вставку. Стачать средний срез спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону.
2. Заложить и скрепить складки на плече полочки. На нижней части полочки заложить складки и скрепить их временной строчкой. Притачать вставку полочки к нижней части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Притачать верхнюю часть полочки к вставке. Припуск обметать и заутюжить на вставку.
3. Стачать плечевые срезы и правый боковой срез, припуски разутюжить. Обметать боковой срез от талии до низа, припуски заутюжить на спинку.
4. Левый боковой шов обметать по отдельности. Стачать шов от метки вниз. Втачать застежку-молнию.
5. Стачать средний срез подкладки спинки. Припуск разутюжить. Стачать плечевые и правый боковой срез подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез подкладки. Наложить подкладку на платье и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать проймы в 2 приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Пришить подкладку к тесьме застежки-молнии вдоль бокового шва. Пришить нижний срез подкладки к шву стачивания лифа и вставки.
6. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

