

Рекомендации по выбору ткани: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; 12 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Полочка - 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь
2. Планка – 2 детали
3. Манжета – 2 детали



Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином соответствующие детали.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешнюю сторону. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовую стойку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний шов спинки. Шов заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Заложить и закрепить бантовые складки на кокетках полочки. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
5. Планки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешний срез планки к полочке. Шов заутюжить в сторону планки. Внутренний срез планки подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить к спинке и обметать.
7. Верхнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настрочить в шов втачивания верхней стойки.
8. Обметать срезы рукава. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль сгиба на 0. 2 см от края. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах.

Совет: блузу можно носить с поясом. Подкроите из основной ткани деталь желаемой длины и ширины (с учетом припусков на швы). Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

