

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон; гипюр.

А также вам необходимо: подкладочная ткань в тон гипюру, потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь
3. Средняя часть полочки - 2 детали
4. Стойка - 1 деталь

Из гипюра:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали



2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Подкладка средней части полочки - 2 детали
4. Стойка - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой деталь стойки из подкладочной ткани.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних деталях спинки, срезать глубины до 1 см, обметать и заутюжить к среднему шву. Стачать вытачки на верхней детали полочки, заутюжить глубины к середине детали. Аналогично обработать детали подкладки.
3. Стачать плечевые срезы на деталях из гипюра, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы на деталях из подкладки, припуски разутюжить. Обметать нижние срезы подкладки. Втачать стойку из гипюра в горловину платья, а стойку из подкладочной ткани в горловину подкладки.
4. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию. Стороны разреза настроичить на 0. 1 см от сгиба.
6. На нижних деталях полочки заложить и закрепить складки. Притачать нижнюю часть полочки к верхней, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. На деталях средней части полочки заложить и закрепить складки, сложить с подкладкой и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить приутюжить. Наложить средние части на полочку и скрепить по боковым швам.
8. Сложить подкладку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез стойки. Обтачать проймы в два приема – сначала полочку, затем спинку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания стоек.
9. Стачать одним швом боковой срез платья и подкладки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить подкладку с тесьмой молнии и со срезами притачивания нижних частей платья к верхним частям.
10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить

потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

