

Chemisier À Col Nœud - Patron de couture #4406

Recommandations sur le tissu: tissu fin adapté aux chemisiers, tissu en soie naturelle/mixte.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche — 2 pièces
6. Poignet — 2 pièces
7. Parementure devant centrale — 2 pièces

8. Empiècement avant — 4 pièces

Entoilage thermocollant: Parementures avant centraux, poignets.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épingler la parementure centrale devant sur le devant, endroit contre endroit, et coudre la bordure centrale et l'encolure. Couper les coins. Plier sur l'envers.
4. Coudre les coutures centrales des cols sur les empiècements. Repasser la couture ouverte. Épinglez les empiècements devant ensemble et cousez le bord inférieur, le nœud et l'encolure. Couper les coins et tourner à droite. Épingler l'empiècement sur le devant et fauiler le long de la couture princesse et du bord de l'épaule.
5. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre.
6. Faire une petite coupe dans le surplus de couture du col d'une seule pièce dans le coin. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière. Coudre le col une pièce. Surjeter les marges de couture des coutures des épaules et des coutures du col en même temps.
7. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
8. Surjeter les bords des manches. Coudre la couture jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Surpiquer les côtés de la fente à 0,2 cm du pli. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur et coudre les côtés courts, coudre le coin jusqu'au marquage. Faire de petites coupures dans les marges de couture près des marques. Tournez le poignet du côté droit et repasser. Cousez le poignet supérieur à la manche, en faisant des plis comme vous le souhaitez. Tournez à l'intérieur la marge de couture du poignet interne et surpiquez dans la couture du poignet supérieur.
9. Coudre un point droit large sur la tête de manche et faire des fronces. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer. Faire des boutonnères et coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

