

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски – 0.7 см, припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Задняя часть рукава – 2 детали
6. Передняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:



1. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Глубины вытачек срезать оверлоком и приутюжить.
2. Притачать задние части рукавов к деталям спинки, припуски приутюжить и обметать. Стачать средний срез спинки, припуски приутюжить и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к спинке, припуски приутюжить и обметать.
3. Притачать передние части рукавов к деталям полочки, припуски приутюжить и обметать. Стачать средний срез полочки, припуски приутюжить и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к полочке, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать верхний срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Стачать одним швом нижние срезы рукава и боковые срезы. Припуски приутюжить и обметать.
5. Стачать воротник в кольцо. Заутюжить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и втачать в горловину спинки и полочки. Шов воротника располагается у левого плечевого шва. Припуски приутюжить и обметать.
6. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

