

Robe Avec Col - Patron de couture #4414

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes, tissu contrasté naturel/mixte pour les robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, 9 boutons.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la manche — 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 1 pièce
4. Devant central inférieur - 1 pièce
5. Devant inférieur gauche — 1 pièce

6. Devant inférieur droit — 1 pièce
7. Manche — 2 pièces

Tissu principal 2:

1. Volant dos — 1 pièce
2. Volant devant - 1 pièce.
3. Col droit — 2 pièces
4. Col gauche — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col droit — 1 pièce
2. Col gauche — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs et les dos inférieurs. Repasser les pinces vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Surjeter et repasser vers le bas. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet, repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.
3. Coudre les pinces sur les devants supérieurs. Repasser les pinces vers le centre.
4. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre.
5. Coudre les volants sur le devant et sur le dos de manière correspondante. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
6. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit et repasser. Faire une petite coupe dans le surplus de couture sur l'encolure près du marquage. Coudre le col extérieur dans l'encolure. Tourner à l'intérieur du surplus de couture du col intérieur et surpiquer dans la couture du col extérieur.
8. Surjeter le bord inférieur de la manche, plier à l'intérieur et surpiquer. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser.

9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

