

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка; 2 пуговицы; декоративная застежка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1.5 см; по срезам горловины спинки и полочки – см; остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка — 1 деталь со сгибом
3. Полочка — 2 детали
4. Рукав — 2 детали
5. Манжета — 2 детали
6. Обтачка выреза полочки — 2 детали

Из клеевой:

1. Манжета - 2 детали
2. Обтачка выреза полочки — 2 детали



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой манжеты и обтачки.
2. Заложить и закрепить складки на спинке (глубины направлены к середине). Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Стачать средний срез полочки от метки до низа, припуски разутюжить, обметать. Стачать средний срез обтачки горловины переда от метки до низа, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить срез горловины обтачки со срезом горловины основного изделия.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить косую бейку шириной 4 см, длиной равной длине горловины + 4 — 5 см. Бейку заутюжить вдоль пополам, подогнуть внешние срезы к середине и приутюжить еще раз. Окантовать горловину, одновременно обрабатывая концы. Продеть концы бейки горловины в прорези застежки и настроить.
6. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль пополам и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
7. Втачать рукав в открытую пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
8. Стачать боковой срез одновременно со срезом рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
9. По нижнему срезу рукава проложить строчку со слабо затянутой нитью и собрать сборку.
10. Манжету сложить вдоль посередине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и уступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. У метки припуски надсечь, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава. Внутреннюю сторону манжеты подвернуть и настроить в шов притачивания.
11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

