

Robe Au Style Vintage - Patron de couture #4427

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour
l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Empiècement avant - 2 pièces
6. Empiècement arrière - 4 pièces

7. Manche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre les dos latéraux au milieu du dos. Coudre les devants latéraux au devant central. Surjeter et repasser vers le centre.
2. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte, repasser la fente en même temps. Coudre une fermeture éclair. Coudre l'empiècement dos à l'empiècement. Repasser le surplus de couture vers le haut. Bord central de l'empiècement dépasse de 1 cm!
3. Coudre un point droit large sur le bord supérieur du devant central et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur le devant. Repasser le surplus de couture vers le haut.
4. Coudre les coutures des épaules coudre la couture du col montant en même temps. Repasser la couture ouverte.
5. Confectionner un rouleau de cordon pour les passants de boutonnière en biais (couper le ruban de biais d'environ 2,5 cm de large, le plier en deux dans le sens de la longueur et le repasser, coudre à quelques millimètres du bord et retourner à l'endroit). Couper en 5 pièces.
6. Coudre les coutures des épaules coudre la couture du col montant sur les empiècements intérieurs en même temps. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords inférieurs des empiècements. Épingler ensemble les empiècements extérieur et intérieur endroit contre endroit et coudre l'encolure. Coudre la bordure centrale au dos, insérer les boutonnières du biais. Faire de petites coupes dans le surplus de couture. Replier les empiècements intérieurs sur l'envers et repasser l'encolure. Bâter les empiècements le long des bords des emmanchures (traiter comme une seule pièce à l'avenir). Surpiquer les empiècements intérieurs dans la couture des empiècements extérieurs.
7. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
8. Coudre la couture des manches. Surjeter et repasser vers l'arrière. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter.
9. Surjeter bord inférieur de la robe et bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre des boutons.

DESSIN TECHNIQUE:

