

Chemisier À Manches Courtes - Patron de couture #4439

Recommandations sur le tissu: tissu en dentelle naturelle/mixte.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; ruban élastique, sa largeur doit être égale à 0.5 cm; 6 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm, marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 0.7 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure encolure - 2 pièces
5. Patte — 4 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure - 1 pièce
2. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Épingler les parementures d'encolure ensemble, endroit contre endroit, et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne de couture marquée. Faire de petites coupes dans les courbes. Retourner la parementure prête à l'endroit et repasser.
3. Coudre les pinces taille, les pinces épaules et les pinces buste au dos et sur le devant. Repassez les pinces épaules et taille vers le centre, repassez les pinces buste vers le haut. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les pattes ensemble par deux et coudre le bord extérieur. Retourner les pièces à l'endroit et repasser. Coudre la patte extérieure sur le devant, plier à l'intérieur le surplus de couture de la patte intérieure et surpiquer.
6. Coudre la parementure supérieure dans l'encolure, tourner à l'intérieur le bord non cousu de la parementure inférieure et surpiquer dans la couture de la parementure supérieure.
7. Coudre et surjeter la couture de la manche. Surjeter le bord inférieur de la manche en plaçant du ruban élastique sous le point de surjet entre les repères. Plier à l'intérieur du surplus de couture le long du bord inférieur de la manche et surpiquer, étirer la bande élastique dans le processus. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser.
8. Repassez deux fois le bord inférieur du vêtement sur l'envers à 1 cm et surpiquer.
9. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

