

Рекомендации по выбору ткани: кружевное полотно из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; резиновая тесьма шириной 0.5 см; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины – 2 детали
5. Планка — 4 детали

Из клеевой:

1. Обтачка горловины – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.



2. Детали обтачки горловины сложить лицом к лицу и обтачать по внешнему контуру. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания. Припуски на закруглениях рассечь. Готовую обтачку вывернуть и приутюжить.
3. Стачать талиевые, плечевые и нагрудные вытачки на спинке и полочке. Заутюжить глубины плечевых и талиевых вытачек к середине соответствующих деталей, глубины нагрудных вытачек вверх. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуск внутренней планки подогнуть внутрь и настроить.
6. Верхнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней обтачки и настроить в шов втачивания верхней обтачки.
7. Стачать и обметать шов рукава. Обметать нижний срез рукава, вкладывая резинку под строчку оверлока между метками. Припуск низа рукава подогнуть внутрь и настроить, растягивая резинку. Втачать рукава в пройму. Припуски приутюжить и обметать.
8. Низ изделия дважды заутюжить на изнаночную сторону на 1 см и настроить.
9. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

