

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани двух цветов из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка, узкий декоративный кант, подкладочная ткань, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа рукава — 1. 2 см, припуск по вырезу полочки и спинки — 0. 5 см, на подгибку низа платья – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Вставка спинки - 1 деталь
3. Полочка — 1 деталь со сгибом
4. Стойка — 2 детали
5. Рукав — 2 детали
6. Бант — 1 деталь
7. Премычка — 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки — 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка — 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю стойку.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
3. Притачать вставку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Притачать декоративный кант по вырезу горловины полочки.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку.
6. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой шов обметать по отдельности, стачать от метки до низа. Втачать застежку-молнию.
7. Обметать нижний срез рукава, подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукав в пройму.
8. Стачать вытачки на подкладке, стачать плечевые и правый боковой срез. Обметать нижний срез подкладки.
9. Обтачать подкладкой по очереди: вырез горловины полочки (декоративный кант находится между полочкой и подкладкой), вырез спинки, нижнюю часть проймы. Припуск подкладки в верхней части проймы заутюжить внутрь и подшить потайными стежками к припуску рукава.
10. Обработать декоративный рулик. Нарезать на 2 петли. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу и уголкам, вкладывая петли. Высечь уголки и вывернуть на лицевую сторону. Втачать верхнюю стойку в горловину полочки и спинки. Припуск нижней стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней стойки. Припуски верхней и нижней стоек над вырезом спинки подогнуть внутрь и сшить потайными стежками между собой.
11. Сложить бант вдоль по линии лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя небольшое отверстие. Высечь уголки, вывернуть через отверстие. Зашить отверстие и приутюжить. Обметать длинные стороны перемычки, подогнуть припуски внутрь и настроить. Обогнуть бант

перемычкой и скрепить припуски перемычки. Пришить бант к стойке.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

